


# はなまるレンタルサーバー


## メールアドレス設定

Windows メール & Windows Live メール2011






1. Windowsメールを立ち上げ、[ツール]-[アカウント]をクリックします。




2. [インターネットアカウント]画面が表示されます。  
変更するアカウントを選択して、[プロパティ]をクリックします。

## 3. 全般タブ内を入力します。




メールアカウント	任意の名前を入力
名前	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に[送信者名]として相手のかたに通知されます。
電子メールアドレス	今回登録するメールアドレスを入力

## 4. サーバータブ内を入力します。




受信メール (POP3)	今回登録するお客様ドメインを入力 例)sample.jp
送信メール (SMTP)	今回登録するお客様ドメインを入力 例)sample.jp
ユーザー名	今回登録するメールアドレスを入力
パスワード	今回登録するメールパスワードを入力
パスワードを保存する	パスワードを保存する場合はチェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックしない
このサーバーは認証が必要	チェックする

## 5. 詳細設定タブ内を入力します。




送信メール (SMTP)	587 と入力 (25のサービスプロバイダもあります)
サーバーにメッセージのコピーを置く	お客さまのご利用にあわせてチェックする (必要なければチェックしない)
サーバーから削除する	お客さまのご利用にあわせてチェックする (必要なければチェックしない)
[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除	お客さまのご利用にあわせてチェックする (必要なければチェックしない)

## 6. 確認しよければ[OK]をクリックし、[インターネットアカウント]画面の[閉じる]をクリックします。(終了です)



1. Windows Live メール 2011を立ち上げ、[メニューボタン]をクリックし、  
[オプション]-[電子メール アカウント]をクリックします。



2. [アカウント]画面が表示されます。  
変更するアカウントを選択して、[プロパティ]をクリックします。

## 3. 全般タブ内を入力します。

メールアカウント	任意の名前を入力
名前	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に[送信者名]として相手のかたに通知されます。
電子メールアドレス	今回登録するメールアドレスを入力

## 4. サーバータブ内を入力します。

受信メール (POP3)	今回登録するお客様ドメインを入力例) sample.jp
送信メール (SMTP)	今回登録するお客様ドメインを入力例) sample.jp
ユーザー名	今回登録するメールアドレスを入力
パスワード	今回登録するメールパスワードを入力
パスワードを保存する	パスワードを保存する場合はチェックする
クリア テキスト認証を使用してログオンする	選択する
このサーバーは認証が必要	チェックする

## 5. 詳細設定タブ内を入力します。

送信メール (SMTP)	587 と入力 (25のサービスプロバイダもあります)
サーバーにメッセージのコピーを置く	お客さまのご利用にあわせてチェックする (必要なければチェックしない)
サーバーから削除する	お客さまのご利用にあわせてチェックする (必要なければチェックしない)
[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除	お客さまのご利用にあわせてチェックする (必要なければチェックしない)

## 6. 確認しよければ[OK]をクリックし、[アカウント]画面の[閉じる]をクリックします。(終了です)